

0. はじめに

本説明書は、SSL-VPNトンネルモードを利用するにあたっての手順を説明しております。

SSL-VPNのご利用には事前にFortiGateにSSL-VPNを設定する必要があります。

なお、すでにFortiClientをインストールしている端末については、クライアントモジュールのインストールは必要ありません。

【目次】

- | | |
|--|------|
| 1. <u>SSL-VPNクライアントモジュールインストール</u> | p.2- |
| 2. <u>SSL-VPNポータルからトンネルモードへ接続</u> | p.4- |
| 3. <u>SSL-VPNクライアントソフトからトンネルモードへ接続</u> | p.5- |
| 4. <u>FortiClientからトンネルモードへ接続</u> | p.8- |


SSL-VPNクライアント利用説明書

1. SSL-VPNクライアントモジュールインストール

SSL-VPNトンネルモードを利用するため、SSL-VPNクライアントモジュールのインストールを行います。

I. SSL-VPNログイン画面へアクセス


初回アクセス時は、ブラウザからHTTPSで
SSL-VPNログイン画面へアクセスします。



II. クライアントソフトのインストーラーをPCにダウンロード

- ①「Click here to download and install it」をクリック。
- ②「ファイルの保存」をクリックし、インストーラーを保存。

①






SSL-VPNクライアント利用説明書

1. SSL-VPNクライアントモジュールインストール

Ⅲ. クライアントソフトのインストール

- ①ダウンロードしたインストーラーを展開。
- ②「実行」をクリック。
- ③「Install」をクリックし、インストールを開始。
※インストール中は別ウィンドウが展開されます。
- ④「Done！」が表示されましたら、「Close」をクリックし、
インストーラーを閉じます。

以上でクライアントソフトのインストールは終了です。
一旦、ブラウザを終了します。




SSL-VPNクライアント利用説明書

2. SSL-VPNポータルからトンネルモードへ接続

WebポータルからSSL-VPNトンネルモードへ接続します。


I. SSL-VPNログイン画面へアクセス

ブラウザからHTTPSでSSL-VPNログイン画面へアクセスします。



II. トンネルモード接続

- ①「接続」をクリック。
- ②接続後はリンクステータスが[Up]に変わります。



The screenshot shows the 'Welcome to SSL VPN Service' portal. It features a 'Connect to Nw_kensho' section with buttons for '接続' (Connect), '切断' (Disconnect), and 'リフレッシュ' (Refresh). Below these buttons, the 'リンクステータス' (Link Status) is shown as 'Down', with '送信バイト' (Transmitted Bytes) and '受信バイト' (Received Bytes) both at 0. A red arrow points from the '接続' button to a second, enlarged screenshot of the same section. In this second screenshot, the 'リンクステータス' is now 'Up', and the '受信バイト' (Received Bytes) is 6599. The status message at the bottom changes from 'FortiClient SSLVPN offline' to 'FortiClient SSLVPN connected to server'. A 'Session Information' section is also visible, showing login time and traffic statistics.

Connect to Nw_kensho	
リンクステータス:	Down
送信バイト:	0
受信バイト:	0
FortiClient SSLVPN offline	

Connect to Nw_kensho	
リンクステータス:	Up
送信バイト:	19118
受信バイト:	6599
FortiClient SSLVPN connected to server	

※SSL-VPNをログアウト、もしくはブラウザを終了するとトンネルモードもダウンします。


SSL-VPNクライアント利用説明書

3. SSL-VPNクライアントソフトからトンネルモードへ接続

SSL-VPNクライアントソフトから、SSL-VPNへ接続します。

I. SSL-VPNクライアントソフトを起動


「スタート→すべてのプログラム→FortiClient
→FortiClient SSLVPN」から実行します。



II. クライアントソフトの設定

①「Settings」をクリック。

設定を保存するようにプロファイルを作成していきます。



SSL-VPNクライアント利用説明書

3. SSL-VPNクライアントソフトからトンネルモードへ接続

Ⅱ. クライアントソフトの設定

②「New Connection」をクリック。

③接続用のプロファイルを作成。

下記の内容を入力します。

~~~~~

・Connection Name : 任意のプロファイル名

・Server Address : <SSL-VPN接続用アドレス>:443

※SSL-VPN用のポート番号を変更している場合は、「:443」に正しいポート番号を入力します。




・User Name : SSL-VPN用ユーザ名

・Password : SSL-VPN用パスワード

~~~~~

④「OK」をクリック。

⑤「OK」をクリック。






SSL-VPNクライアント利用説明書

3. SSL-VPNクライアントソフトからトンネルモードへ接続

Ⅲ. トンネルモード接続

- ①「Connect」をクリック。
- ②「はい」をクリック。
- ③接続後はステータスが[Connected]に変わります。



SSL-VPNクライアント利用説明書

4. FortiClientからトンネルモードへ接続

FortiClientからSSL-VPNへ接続します。

I. SSL-VPN接続用のプロファイル作成

①「VPN設定」をクリック。

②接続用のプロファイルを作成。

下記の内容を入力します。

~~~~~

・接続名：任意のプロファイル名

・タイプ：SSL-VPN

・リモートGW：SSL-VPN接続用IPアドレス

※SSL-VPN用のポート番号を変更している場合は、  
ポートのカスタムにチェックを入れ、正しいポート番号を入力します。


・認証： ユーザ名を保存

・ユーザ名：SSL-VPN用ユーザ名

~~~~~

③[OK]をクリック。

①






SSL-VPNクライアント利用説明書

4. FortiClientからトンネルモードへ接続

II. SSL-VPNへ接続

- ①作成したプロファイルを選択。
- ②パスワードを入力。
- ③「接続」をクリック。
- ④セキュリティの警告が表示された場合は、「はい」をクリック。
- ⑤接続後は「testに接続」とのバルーンが表示されます。



• FortiClientのインストール手順は：

-FAQ-ID = 2494

-["FortiClientのインストール方法について"](#)をご覧ください。